

INSTALAÇÃO PERFIL DE CORES

APLICANDO O PERFIL NA IMPRESSORA



81. 3226.5555

sac@forturia.com.br



PASSO

1

COPIE O PERFIL DE CORES PARA A PASTA COLORS

C:\Windows\System32\spool\drivers\color


PASSO

2

1 - CLIQUE EM  NO SEU TECLADO E DIGITE IMPRESSORA NO CAMPO DE BUSCA, DEPOIS

2 - CLIQUE EM IMPRESSORAS E SCANNERS PARA MOSTRAR TODAS AS IMPRESSORAS INSTALADAS

3 - ABRA A PÁGINA DA IMPRESSORA CLICANDO SOBRE O SEU NOME




PASSO

3

1 - NA PÁGINA DA IMPRESSORA CLIQUE SOBRE PROPRIEDADES DA IMPRESSORA

2 - CLIQUE NA ABA GERENCIAMENTO DE CORES

3 - CLIQUE NO BOTÃO GERENCIAMENTO DE CORES...



**Av. Eng. Abdias de Carvalho, 362
Madalena - Recife-PE**

INSTALAÇÃO PERFIL DE CORES

APLICANDO O PERFIL NA IMPRESSORA



81. 3226.5555



sac@forturia.com.br



PASSO

4


1 - ESCOLHA O MODELO DA IMPRESSORA

2 - MARQUE A OPÇÃO - **USAR MINHAS CONFIGURAÇÕES PARA ESTE DISPOSITIVO**

3 - ESTA OPÇÃO ESTARÁ EM AUTOMÁTICO, ESCOLHA A OPÇÃO **MANUAL**

4 - CLIQUE EM ADICIONAR QUE ABRIRÁ UMA NOVA JANELA

5 - SELECIONE O PERFIL CORRESPONDENTE E CLIQUE EM OK




PASSO

5

1 - SELECIONE O PERFIL ANTIGO E CLIQUE EM **REMOVER**, ASSIM O PERFIL FORTURIA SE TORNARÁ O PERFIL PADRÃO

2 - CLIQUE EM **FECHAR**




INSTALAÇÃO PERFIL DE CORES

PREFERÊNCIAS DE IMPRESSÃO NA IMPRESSORA



81. 3226.5555


sac@forturia.com.br



PASSO

1


- 1 - CLIQUE EM **PREFERÊNCIAS DE IMPRESSÃO**
- 2 - EM QUALIDADE **ESCOLHA ALTO**
- 3 - CLIQUE NA ABA **MAIS OPÇÕES**



PASSO

2

- 1 - ESCOLHA A OPÇÃO **PERSONALIZADO**
- 2 - CLIQUE NO BOTÃO **AVANÇADO...**
- 3 - NA NOVA ABA ESCOLHA A OPÇÃO **SEM AJUSTE DE COR**
- 4 - CLIQUE EM **OK**



Av. Eng. Abdias de Carvalho, 362
Madalena - Recife-PE


INSTALAÇÃO PERFIL DE CORES

PREFERÊNCIAS DE IMPRESSÃO NA IMPRESSORA




81. 3226.5555

sac@forturia.com.br




PASSO 3

- 1 - CLIQUE NO BOTÃO **ADICIONAR/REMOVER PRÉ-AJUSTES...**
- 2 - **COLOQUE O NOME SUBLIMAÇÃO**
- 3 - **ESCOLHA UM ÍCONE**
- 4 - CLIQUE NO BOTÃO **SALVAR**
- 5 - CLIQUE NO BOTÃO **FECHAR**



DICA:



Av. Eng. Abdias de Carvalho, 362
Madalena - Recife-PE



81. 3226.5555




sac@forturia.com.br



PASSO

1


- 1 - ESCOLHA O MODELO DA IMPRESSORA
2 - CLIQUE NA ABA COR



PASSO

2

- 1 - SELECIONE TODAS AS OPÇÕES COMO MOSTRA A IMAGEM ABAIXO
- 2 - SELECIONE O PERFIL QUE INSTALAMOS ANTERIORMENTE
- 3 - CLIQUE NO BOTÃO APLICAR
- 4 - CLIQUE EM CANCELAR PARA FECHAR A PÁGINA



**Av. Eng. Abdias de Carvalho, 362
Madalena - Recife-PE**

INSTALAÇÃO PERFIL DE CORES

PREPARANDO O ARQUIVO NO COREL DRAW



81. 3226.5555


sac@forturia.com.br



PASSO

1

- 1 - ABRA O ARQUIVO QUE DESEJA IMPRIMIR E SELECIONE ELE
- 2 - CLIQUE NA ABA **BITMAPS**
- 3 - CLIQUE NA OPÇÃO **CONVERTER EM BITMAP...**



PASSO

2

- 1 - SELECIONE TODAS AS OPÇÕES COMO MOSTRA A IMAGEM ABAIXO
RESOLUÇÃO: 300 DPI
MODO DE COR: COR CMYK (32 BIT)
FUNDO TRANSPARENTE
PARA CONFIRMAR CLICA EM **OK**





81. 3226.5555

sac@forturia.com.br



PASSO

3

APERTE CTRL+P PARA ABRIR A PÁGINA DE IMPRESSÃO


1 - SELECIONE A IMPRESSORA COM O PERFIL INSTALADO

2 - CLIQUE NA ENGRENAGEM AO LADO DO NOME DA IMPRESSORA

3 - ESCOLHA A PREDEFINIÇÃO QUE CRIAMOS SUBLIMAÇÃO

4 - CONFIRME NO BOTÃO OK

5 - PARA IMPRIMIR CLIQUE NO BOTÃO IMPRIMIR



A PARTIR DE AGORA O PERFIL DE CORES ESTA INSTALADO E SALVO NAS CONFIGURAÇÕES DA IMPRESSORA E DO COREL DRAW, SEMPRE QUE FOR IMPRIMIR BASTA REPETIR OS ULTIMOS PASSOS

1 - CONVERTER O ARQUIVO EM BITMAP CMYK (32 BIT)

2 - ESCOLHER A IMPRESSORA E EM SEGUIDA ESCOLHER A PREDEFINIÇÃO SUBLIMAÇÃO

3 - IMPRIMIR



**Av. Eng. Abdias de Carvalho, 362
Madalena - Recife-PE**